Nødprocedure for brug af Bridgemate og udregning af turnering uden internetforbindese.

Nødproceduren falder i tre afsnit:

- 1. Generering af bws-filer
- 2. Start af Bridgemate
- 3. Udregning af turnering

Generering af bws-filer.

Når man opretter en turnering i BridgeCentral kan man sætte flueben i "Lav Bridgemate fil til Nødprogrammet".

Ny turnering	
Klubturnering: 1. turneringsdag: Bekræft turne	Test 1 13. januar 2014 eringsdata:
Turneringsform: F - Turneringsre: - Hjemmesider Skifteplan: Uend Antal par: 8 Antal sektioner: 1 Antal spil pr. rund Regnskabsform: Indtastning: Melo Udregningsmetor - 0 som middel Kortfordelinger in	Parturnering isultater indrapporteres til handicap-systemet. r og papirudskrifter skal vise handicap information. Jelig Howell, 4 borde 1 de: 4 Bordregnskaber dinger og stik ide: Standard udregning Hiscore Indlæses før hver sektion
🔽 Lav BridgeM	late fil til Nødprogrammet.
	<< Tilbage Gem Annuller

Alle de nødvendige bws-filer til den pågældende turnering bliver nu genereret, og lagt i biblioteket: C:\BridgeCentral\Nødprogram\nnnn, hvor "nnnn" er nummeret på klubben.

Start af Bridgemate uden brug af BridgeCentral.

Man har to muligheder. Man kan enten bruge metoden, der er beskrevet ovenfor eller nedenstående.

Hjemmefra MED internet skal man:

Start BridgeCentral. Vælg den pågældende turnering og klik: "Start Bridgemate Pro".

Vælg fanebladet "Avancerede muligheder" og klik "Opbyg Bridgemate database". Nu ligger den aktuelle bws-fil på computeren. Det er den, der skal bruges i nedenstående.

Den aktuelle bws-fil åbnes i BCS. I dette tilfælde BMDB_Section_12.bws

🚆 Bridgemate® Control Sol	ftware - C:\BridgeCentral	\bridgemat	e\9999\BM	DB_Section_1	12.bws						_ 🗆 🗵
<u>File Session Server Tools</u>	Help										
Server information Va	alue	Res <u>u</u> lts R	ound <u>m</u> onitor	Board monitor	Result matrix	Players					
Bridgemate server Co	onnected	ID Secti	on Table	Bound Boa	rd Pair NS	Pair FW	Declarer N	S/EW D	ontract Bes	ult Lead	Bemarks
System Br	idgemate II										
Hardware version 1	1										
Firmware version 21	h1d										
Communication version 1.	1										
Battery level 10	0%										
Channel 0											
Region Eu	urope										
, 											
Section Table Upload S	tatus										
A 1 🕇											
A 2											
		•									Þ
			1								
		Filter Sort									
		None	-						Apply filter		
		INone							Heset hiter		
1		None	~								
Client: CLAUS-02	Status: retrieving data from s	server					Mode: Club				//

Klik "Session"



Klik "Synchronize / recover"

Synchronize / recover	×
Synchronisation Recovery	
Recovery	Close
Becover server Upload all data from current database to server and make server equal to	
database.	

Klik "Recover server".



Klik "Ja".



Klik "Ja".



Indtast tallet som står i boksen. I dette tilfælde "768". Det vil være et andet tal i hvert enkelt tilfælde.

Klik "OK".

📴 Report	×
Adding section A - table 1: OK	A
Adding round 1: OK	
Adding round 2: OK	
Adding round 3: OK	
Adding section A - table 2: OK	
Adding round 1: OK	
Adding round 2: OK	
Adding round 3: OK	
Server recovery: OK	
0 scores uploaded	
stores aproaded.	
	-
•	
Print	Close

Klik "Close".

Bridgemate er nu klar til at blive brugt ved bordene.

Efter turneringen læses bws-filen ind i BridgeCentral på sædvanlig vis.

Udregning af turnering ved hjælp at Nødprogram.

I mappen: C:\BridgeCentral\Nødprogram findes programmet Nødprogram. Dobbeltklik på Nødprogram.exe.

🔞 Nødprogram v1.1	
<u>Filer U</u> dregn <u>H</u> iælp	
Angiv udregningsmetode:	
Standard udregning	
⊙ 0 som bundscore	
○ 0 som middelscore	
O IMP par udregning	
O Butlerudregning (Datumscore beregnes automatisk)	
Fravælg et resultat fra top/bund.	
O Multipar (IMPs across the field)	
Lav checkliste med alle data læst fra BridgeMate filen (en tekst-fil pr. ræ Lav checkliste med alt række-information (en tekst-fil for hver BridgeMat Information	kke) :e fil)
C:\BridgeCentral\Nødprogram\	Vælg BridgeMate fil

Klik på "Vælg Bridgemate fil", og naviger frem til den aktuelle bws-fil.

Klik derefter på "Indlæs og udregn slutstilling".

I mappen c:\bridgecentral\nødprogram\nnnn, hvor "nnnn" betegner klubnummer, ligger der nu en txt-fil med resultaterne.

Du kan i selve Nødprogrammet klikke på "Hjælp" og "Hjælp", for at få en mere udførlig beskrivelse af Nødprogrammet.